


Konfiguracja programu Microsoft Outlook


Konto e-mail zostaje zainstalowane na serwerze kont pocztowych i w każdej chwili z dowolnego miejsca w sieci masz do niego dostęp poprzez www.twojapoczta.pl.

W zasobach programów na komputerze masz dostęp do Outlook Express lub Microsoft Outlook. Program ten służy do ściągania wiadomości z serwera kont pocztowych. Aby program ściągał Twoje wiadomości z serwera na Twój komputer powinieneś skonfigurować konto w programie Microsoft Outlook według następującej instrukcji:

1. Otwórz program Microsoft Outlook.
2. Na pasku poleceń znajdź zakładkę **Narzędzia**.
3. Po rozwinięciu menu wejdź w **Konta**.



4. Wyświetli się okno Konta Internetowe.



Uwaga: jeśli wcześniej nie konfigurowałeś żadnego konta na swoim komputerze mogą się tu znajdować zasugerowane przykładowe nazwy kont. Dla porządku możesz je usunąć.

5. Za pomocą klawisza **Nowy** uruchamiasz Dodawanie nowego konta e-mail.

6. Wyświetli się okno **Automatyczne konfigurowanie konta**.
7. Zaznacz **Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów**.

Dodawanie nowego konta e-mail

Wybierz usługę e-mail

Internetowa poczta e-mail
Połącz się z serwerem POP, IMAP lub HTTP, aby wysyłać i odbierać wiadomości e-mail.

Microsoft Exchange
Połącz się z serwerem Microsoft Exchange, aby uzyskać dostęp do poczty e-mail, kalendarza, kontaktów, faksów i poczty głosowej.

Inne
Połącz się z serwerem o typie pokazanym poniżej.

8. Wybierz **Internetowa poczta e-mail**.

Dodawanie nowego konta e-mail

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Wszystkie te ustawienia są wymagane, aby konto e-mail działało.


Informacje o użytkowniku	Testowanie ustawień konta
Imię i nazwisko: <input type="text" value="Jan Nowak"/>	Po wypełnieniu informacji na tym ekranie zalecane jest przetestowanie konta przez kliknięcie przycisku poniżej (wymagane połączenie sieciowe).
Adres e-mail: <input type="text" value="test@expro.pl"/>	<input type="button" value="Testuj ustawienia konta ..."/>
Informacje o serwerze	
Typ konta: <input type="text" value="POP3"/>	
Serwer poczty przychodzącej: <input type="text" value="sslmil.expro.pl"/>	
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): <input type="text" value="sslmil.expro.pl"/>	
Informacje o logowaniu	
Nazwa użytkownika: <input type="text" value="test@expro.pl"/>	
Hasło: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Zapamiętaj hasło	
<input type="checkbox"/> Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła	
	<input type="button" value="Więcej ustawień ..."/>

< Wstecz Dalej > Anuluj

9. **Ustawienia internetowej poczty e-mail** - tutaj wpisz wartości, które będą wyświetlane w programie pocztowym Odbiorcy.

- w polu **Informacje o użytkowniku** wprowadź imię i nazwisko oraz pełny adres e-mail,
- w polu **Informacje o serwerze** wprowadź **sslmil.expro.pl** (serwer poczty przychodzącej i wychodzącej),
- w polu **Informacje o logowaniu** wprowadź pełny adres e-mail oraz hasło.

10. Wybierz **Więcej ustawień**.



11. Zaznacz pole **Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia**.
12. Następnie kliknij przycisk **OK**.
13. Zamknij wszystkie otwarte okna przy pomocy klawiszy **OK** lub **Zamknij**.
14. Teraz możesz już odbierać i wysyłać pocztę.